

21 05.2018

МЦОИ-15-1-8/1304

Руководителям организаций,
участвующих в электронном обмене
с Банком России
(по списку, кроме ДПУ, ПУ)

О размещении ПС КБР

Информационное сообщение № 41

Межрегиональный центр обработки информации Банка России (далее - МЦОИ) информирует участников обмена (далее - УО), что на сайте Банка России www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе «Информация о новых версиях ПО» размещены новые версии программных средств клиента Банка России:

- ПК АРМ КБР («uarm3101.rar»);
- ПК КБР-С («kbrs361.rar»);
- ПК АРМ КБР – Н («kbrn200.rar»)

и эксплуатационная документация на ПК АРМ КБР – Н версии 2.0.0:

- «АРМ КБР-Н Описание применения.doc» («kbrn_op.rar»);
- «АРМ КБР-Н Руководство программиста.doc» («kbrn_program.rar»);
- «АРМ КБР-Н Руководство оператора.doc» («kbrn_oper.rar»);
- «АРМ КБР-Н Руководство по установке и настройке.doc» («kbrn_install.rar»);
- «АРМ КБР-Н Руководство администратора.doc» («kbrn_admin.rar»);
- «АРМ КБР-Н Руководство АИБ.doc» («kbrn_aib.rar»);
- «АРМ КБР-Н Руководство по обеспечению информационной безопасности.doc» («kbrn_oib.rar») (далее - ПС КБР).

Порядок обновления ПК КБР-С описан в документе «КБР-С_Руководство по установке и настройке.doc» (п.2.1.6 «Обновление ПК»), ПК КБР-Н описан в документе «Руководство по установке и настройке» (п. 2.1.3 «Установка ПК»), для ПК АРМ КБР деинсталляция предыдущей версии не требуется.

Содержание изменений ПК АРМ КБР версии 3.1.0.1 и ПК КБР-С версии

3.6.1:

- ПО доработано для возможности использования Альбома УФЭБС версии 2018.3.1.

МЦОИ обращает внимание, что данные версии не совместимы с Альбомами УФЭБС версий 2018.2 и 2018.3.0.

МЦОИ информирует УО, что ПК АРМ КБР-Н версии 2.0.0 доработано для возможности использования прямого взаимодействия с Унифицированной транспортной средой электронного взаимодействия территориальных учреждений Банка России с клиентами Банка России с целью исключения Специального программного обеспечения файлового взаимодействия клиента Банка России (далее – СПО УТА) из процессов обмена ЭС.

Рекомендации по настройке ПК АРМ КБР-Н версии 2.0.0 представлены в приложении к настоящему информационному сообщению.

МЦОИ обращает внимание УО, что в каждой папке из архива «*.rar» содержится файл «hash.txt» и архив «*.zip». Файлы «hash.txt» содержат списки контролируемых файлов ПС КБР и их хэш-коды, рассчитанные по алгоритму вычисления хэш-функции в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012.

МЦОИ напоминает УО о том, что при тиражировании ПО в адрес УО по каналам связи будут направлены два информационных сообщения – уведомительное (о тиражировании новых версий ПС КБР) и дополнительное, в котором будут даны рекомендации по проверке целостности установочных комплектов ПС КБР. Дополнительное информационное сообщение на сайте Банка России размещаться не будет.

Возможность использования ПК АРМ КБР-Н в промышленной эксплуатации реализована с 02 октября 2017 года.


Данное сообщение будет размещено на сайте Банка России www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе «Информация о новых версиях программного обеспечения».

Контактный телефон для консультации: 8(495)957-80-01

Контактный телефон для консультации: 8(495)957-80-01

Приложение: «Рекомендации по настройке ПК АРМ КБР Н» на 2 л.

Заместитель директора Департамента
информационных технологий –
директор Межрегионального центра
обработки информации Банка России

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke at the end.

М.Н. Шашлов

Рекомендации по настройке ПК АРМ КБР-Н версии 2.0.0

В настройках точек обмена добавлены «СВК» и «Оповещения», в точке обмена «Шлюз» добавлена настройка «Сообщения об ошибках контроля». Описание настроек точек обмена приведено в пункте 3.1.2.1 «Настройка точек обмена» документа «Автоматизированное рабочее место клиента Банка России Новое. Руководство администратора.

Рекомендации по настройкам точек обмена «СВК» и «Шлюз»

Режим «СВК»

1. Параметры подключения:

- «Протокол» – «НТТР»
- «Маркер формата» – XMLEPD
- «Попыток отправки» – количество повторных попыток отправки ЭС при возникновении ошибок передачи данных в СВК устанавливается пользователем штатно;

Параметры протокола НТТР:

- «Сервер» – указывается адрес сервера (ip или имя):
- для тестирования – 172.22.3.212
- для промышленной эксплуатации - 172.22.23.44
- «Таймаут» – указывается интервал в секундах, настраивается пользователем штатно;

2. Параметры аутентификации:

- «Прикладная аутентификация»:
- указывается «Имя пользователя» и «Пароль». Данные значения должны соответствовать учетной записи для подключения к сервисам отправки и получения данных.

Режим «Шлюз»

Для возможности работать с использованием протокола НТТР необходимо выбрать из списка «Интерфейс с ЦОИ» – «СВК.НТТР».

При выборе данного протокола значения в полях «Выходной ресурс» (группы «Исходящие для АС клиента»/«Входящие для АС клиента») будут заполнены автоматически значением, указанными в точке обмена «СВК» – «НТТР».

МЦОИ обращает внимание УО, что при выборе «Интерфейс с ЦОИ» – «Файловая система», УО может работать через каталоги обмена с использованием СПО УТА.